



Autor

Laszlo Domjan

Denumirea documentului

GRS1131-3-Jolly Roger Rules and Settings

Data

2020-09-25 12:55 AM

Clasa de
informații

PRIVAT

Numărul ediției

A

Aprobat de

Tamas Ujszaszi

Deținut de

Martin Zettergren

Jolly Roger

Jolly Roger este un slot video cu 5 role. Se pot activa până la 15 linii, liniile sunt numerotate și activate întotdeauna în ordine numerică (1, 2, 3, 4, etc.).

Jolly Roger include un simbol Wild (Jolly Roger), un simbol Scatter (Papagal) și două simboluri bonus (Lada și Harta). Simbolul Wild poate substitui orice simbol de pe tambure, (cu excepția simbolurilor Papagal și Harta), pentru a ajuta la formarea combinațiilor castigatoare. O combinație castigatoare care include un simbol Wild dublează premiul normal. Două sau mai multe simboluri Scatter care apar oriunde pe tambure reprezintă un castig.

În Jolly Roger, trei sau mai multe simboluri Lada obținute oriunde pe o linie de castig activă, inițiază runda bonus Cufarul cu Comori. Trei sau mai multe simboluri Harta obținute oriunde pe o linie de castig activă, inițiază runda bonus Harta Comoarei (Treasure Map).

Simbolul Hartă apare doar pe rolele 1, 2 și 3.


Desktop

GID	jollyroger
ID joc	40
Versiune	1.0



Mobil

GID	jollyrogermobile
ID joc	10040
Versiune	1.0



Model matematic

Numărul de role:	5
Număr de monede:	1 – 5
Numărul de linii de plată:	1 – 15
Denumiri¹:	0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.25 0.50 1.00 Valorile implicite sunt îngroșate.
Pariu minim (*):	€0.01
Pariu maxim (*):	€75
Expunere maximă (*):	€69,600
Probabilitatea expunerii maxime:	2,32831E-10
Volatilitate:	3/10 MICĂ
Suport joc gratuit:	DA

Configurații RTP					
implicit ¹	96	94	91 ²	87 ²	84 ²
94.98%	97.00%	94.98%	91.90%	87.91%	84.94%

¹Valorile implicite pot varia în funcție de piață.

²Nu se aplică operatorilor autorizați de Autoritatea pentru jocuri de noroc din Malta.

Tabel de plăți

Toate câștigurile înmulțite cu pariul mizat pe linie.

Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta. Numai cel mai mare câștig se plătește pe linia selectată.

Simbol	X5	X4	X3	X2
SCATTER	400	20	5	2
WILD	10000	1000	100	10
HP3	1250	250	50	5
HP2	500	100	20	4
HP1	250	50	10	-
LP4	150	30	5	-
LP3	125	25	5	-
LP2	100	20	4	-
LP1	75	15	4	-

BONUS 1 – CHEST. Toate câștigurile înmulțite cu pariul mizat pe linie.

Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta. Numai cel mai mare câștig se plătește pe linia selectată.

Simbol	X5	X4	X3
SCATTER	80-4000	60-3000	40-2000

BONUS 2 – MAP. Toate câștigurile înmulțite cu pariul mizat pe linie.

Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta. Numai cel mai mare câștig se plătește pe linia selectată.

Simbol	X3
SCATTER	60-1200

Simboluri

Simbol	Imagine	Simbol	Imagine
SCATTER BONUS 1		HP2	
SCATTER BONUS 2		HP1	
		LP4	
		LP3	
SCATTER		LP2	
WILD		LP1	

Reguli și setări standard pentru cazino

CALCULUL CÂȘTIGURILOR ȘI PARIURI:

- 1) Câștigurile maxime includ pariul inițial și se bazează pe pariurile implicite pentru jocuri
- 2) Valorile subliniate și îngroșate sunt setări implicite
- 3) Setările implicite pot fi modificate de operator
- 4) Dacă setările/pariurile implicite sunt modificate, câștigurile maxime vor fi, de asemenea, modificate

MONEDĂ:

- 1) Toate valorile monedelor se referă la un multiplicator monetar de 1, care este precis pentru EUR, USD și GBP.
- 2) Pentru alte monede poate fi utilizat un alt multiplicator. De exemplu: SEK are multiplicator monetar 10. Prin urmare, toate valorile legate de monedă trebuie înmulțite cu 10 pentru SEK. Adică 10 € = 10 \$ = 10 £ = 100 SEK.
- 3) Toate monedele sunt marcate cu un asterisc (*) lângă legendă în toate tabelele.